



Kochsalz als Therapeutikum

- Bakterizid
- Kochsalz senkt die Nitritgiftigkeit, Anwendung findet man in Hälteranlagen, neue Teiche-Teichneubesetzung, Neukauf, beim Zusetzen zum Altbestand, so wie nach einem Filterkollaps.
- Ausgleich der Osmoregulation. Die Niere bekommt eine Ausscheidungspause, das bedeutet eine Energieersparnis für den Fisch.
- Kochsalz besitzt auch ab einer höheren Menge eine Abschleimende Wirkung. Dadurch kann ein Teil der Parasiten und Bakterien entfernt werden. ACHTUNG ! KOCHSALT ERSETZT ABER KEINE GEZIELTE BEHANDLUNG DURCH EIN PARASITENMITTEL !

Kurzzeitbad :

20-30gr. **Jodfreies Kochsalz** / 1Lt Wasser auf 20-30g für 10-15 Minuten.

Langzeitbäder/Hälterungsanlage/Koi zu und umsetzen:

1-3kg **Jodfreies Kochsalz** auf 1000lt Wasser als Dauerbad (20-60Tage) je nach Notwendigkeit.

Bis zu 6kg **Jodfreies Kochsalz** auf 1000lt Wasser **maximal für eine Woche!**

Die Nachdosierung nach dem Wasserwechsel nicht vergessen, sowie das messen des Salzgehaltes (Hilfsmittel sind im Handel erhältlich).

Desinfektion für neue Koi:

100gr. Jodfreies Kochsalz auf 1lt Wasser für maximal 10 Sekunden!! (Das ist am besten mit dem Umsetzschlauch zu machen, um die Zeit möglichst genau einzuhalten. Wanne mit Wasser und darin das aufgelöste Salz.



Arbeitsablauf /Kurzzeitbad 20-30g/lit /10-15min

- Wanne mit Teichwasser befüllen und das **Wasser belüften**.
- Wasser belüften/Wanne abdecken, Koi können springen.
- Koi in die Wanne setzen und die ½ Salzmenge seitlich begeben.
- Die zweite ½ Salz ca. nach 5 Min begeben.
- Das Salz löst sich von selbst auf.

Arbeitsablauf/Langzeitbad 1-3Kg /1000Lt Wasser

- Das Salz unaufgelöst an eine Stelle geben wo es nicht direkt über den Bodenablauf/Pumpe/Skimmer angesaugt wird. Um die Bakterien im Filter nicht zu schädigen.

Was kann schief gehen ?

- **Fisch kollabiert, fällt seitlich um, Seitenlage:** Das Tier wird in einem solchen Fall mit dem Umsetzschlauch aus dem Salzbad genommen und in den Teich/Hälterung zurücksetzen und leicht vor und zurück bewegt.
- **Wanne mit Wasser = Belüften = Koi in die Wanne = ½ Salz begeben= nach 5min restliches Salz begeben = eventuell etwas mit der Hand mithelfen so das sich das Salz auflöst = Zeit läuft!**

Wichtig !

- **Wanne abdecken und belüften.**
- **Wir gehen bei dieser Arbeit „NIE WEG,,**
- **Wir beobachten das Tier und sind Wachsam!**

